



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

### Descripción de los campos del archivo xml

El archivo comienza con un nodo con nombre “envío”, dentro de este nodo se encuentran dos sub nodos:

- debitos
- cheques

Estos corresponden a la información referente a los débitos y a los cheques de la institución que envía la información.

#### **Nodo Envío**

El campo comunicación que se encuentra en el XML debe tener **siempre** el valor “2014/094”.

El campo institución debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con sus ocho dígitos.

#### **Nodo Débitos**

El nodo de débitos se compone de seis nodos:

- servicios-publicos
- impuestos
- aportes-previsionales
- tasas-y-contribuciones
- tarjetas-de-credito
- otras-cobranzas

Cada uno de estos nodos está constituido por 3 elementos “mes” y un elemento “total-trimestre”. El elemento “mes” (que representan los meses de un trimestre) contiene los campos:

- fecha
- importe-mn
- importe-me
- total-op-mn
- total-op-me



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

El campo fecha debe tener el formato “MES AÑO”, donde MES puede tomar uno de los siguientes valores: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, “JUL”, “AGO”, “SET”, “OCT”, “NOV” y “DIC”, además estos valores deben ser meses que pertenezcan al trimestre que corresponde la información enviada. “AÑO” debe tener un largo de cuatro dígitos y su valor corresponde al del año de la información enviada.

El campo “total-op-mn” pertenece al total de operaciones en moneda nacional y debe ser un entero mayor o igual que cero, “total-op-me” pertenece al total de operaciones en moneda extranjera, al igual que total de operaciones en moneda nacional, debe ser un entero mayor o igual que cero, “importe-mn” e “importe-me” corresponden al importe en moneda nacional y al importe en moneda extranjera en el mes, estos deben ser mayores o iguales a cero, pudiendo contener cifras decimales, estas deben estar separadas por un punto “.”.

El elemento “total-trimestre” contiene los campos:

- importe-mn
- importe-me
- total-op-mn
- total-op-me

Estos representan la suma de los campos pertenecientes a los elementos “mes” y tienen el mismo formato que en dichos elementos.

### **Nodo Cheques**

El nodo cheque se compone de dos nodos:

- moneda-nacional
- moneda-extranjera

Estos nodos a su vez tienen nodos que los componen y representan franjas de importes.

### **Nodo Moneda-nacional**

El nodo “moneda-nacional” representa los cheques con importe en moneda nacional, está constituido por cuatro franjas de importes:

- menores-10000
- de-10001-a-100000
- de-100001-a-300000
- mayores-a-300000

Y un nodo de totales con nombre “totales”, que representa la suma de los importes y las cantidades de cada franja.



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Estos nodos que conforman el nodo “moneda-nacional” tienen la misma estructura y están compuestos por cuatro nodos del tipo “mes” y uno del tipo “total-trimestre” que representa la suma de las cantidades y los importes de los meses para una franja. El nodo con nombre “mes” tiene el campo “fecha” y su formato es el mismo que el campo fecha del nodo “debito”. Los nodos con nombre “mes” como el que tiene nombre “total-trimestre” tienen la misma estructura, ambos están compuestos por dos nodos:

- comunes
- diferidos

Estos nodos (comunes y diferidos) están constituidos por dos campos, “cantidad” que es un entero mayor o igual a cero, y el campo “monto” debe ser mayor o igual a cero, pudiendo contener cifra decimal, esta debe estar separada por un punto “.”.

### **Nodo Moneda-extranjera**

El nodo “moneda-extranjera” tiene la misma estructura que el nodo “moneda-nacional”, con la diferencia que sus franjas tienen nombres distintos:

- menores-500
- de-501-a-5000
- de-5001-a-15000
- mayores-a-15000

Como mencionábamos anteriormente estas franjas y el elemento “totales” tienen las mismas estructuras que las franjas del nodo “moneda-nacional” por lo que aplican los formatos para los nodos que las componen.