



## Descripción de los campos del archivo xml de la Comunicación 2009/134

El archivo comienza con un nodo con nombre “envío”, dentro de este nodo se encuentra la información referente a la comunicación Operadores de Remesas.

Todos los atributos que les corresponda un valor numérico deben tener un entero o un valor decimal válido, con el carácter “.” como separador decimal. No serán considerados válidos los campos que no contengan algún dígito en su expresión.

El único atributo de tipo entero es “nro-de-operaciones”.

Los atributos de tipo decimal son “importe” y “valor”.

Todos los atributos fecha deben tener el formato “MES AÑO”, donde “MES” puede tomar uno de los siguientes valores en mayúsculas: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, “JUL”, “AGO”, “SET”, “OCT”, “NOV” y “DIC”, además estos valores deben ser meses que pertenezcan al trimestre que corresponde la información enviada. “AÑO” debe tener un largo de cuatro dígitos y su valor corresponde al del año de la información enviada. Por ejemplo “DIC 2016”, “ENE 2017”, “FEB 2017”.

El orden de los atributos o elementos dentro del XML es indiferente.

### **Nodo Envío**

El atributo “comunicacion” que se encuentra en el XML debe tener **siempre** el valor “2009/134”.

El atributo “institucion” debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con sus ocho dígitos.

A su vez, el nodo “envío” tiene los atributos: “nombre-de-empresa” y “ruc” está compuesto por los siguientes nodos:

- “información-general”
- “por-monto”
- “por-pais”
- “medio-de-pago-de-remesas-recibidas”
- “costo-promedio-de-una-remesa-enviada-equivalente-a”

### **Nodo información-general**



Contiene el número de operaciones e importes tanto enviados como recibidos de cada mes. Finalmente un total del correspondiente al trimestre.

#### **Nodo por-monto**

Contiene las operaciones recibidas y enviadas desglosadas por rango de importe. Para cada rango de importe se tienen los atributos “importe” y “nro-de-operaciones”. Finalmente un total del correspondiente trimestre.

#### **Nodo por-pais**

Contiene las operaciones recibidas y enviadas desglosadas por país. Cada país se identifica con el código ISO Alpha-2 (los mismos se encuentran en la siguiente página <https://www.iso.org/obp/ui/#search>), por ejemplo Afganistán tiene el código ISO Alpha-2 “AF”. Además cada elemento país tiene los atributos “importe” y “nro-de-operaciones”. Finalmente un total del correspondiente trimestre.

#### **Nodo medio-de-pago-de-remesas-recibidas**

Contiene los totales (importe y nro-de-operaciones) de los medios de pago de remesas recibidas como porcentaje.

#### **Nodo costo-promedio-de-una-remesa-enviada-equivalente-a**

Contiene los costos promedios de las remesas enviadas desglosadas por categorías.