



Descripción de los campos del archivo xml de la Comunicación 2017/114

El archivo comienza con un nodo con nombre “envío”, dentro de este nodo se encuentra la información referente a la comunicación Transferencias Electrónicas Locales - Instituciones de intermediación.

Todos los atributos que les corresponda un valor numérico deben tener un entero o un valor decimal válido, con el carácter “.” como separador decimal. No serán considerados válidos los campos que no contengan algún dígito en su expresión.

Los atributos de tipo entero son “total-op-mn”, “total-op-me” y “total-op-otras-monedas”.

Los atributos de tipo decimal son “monto-mn”, “monto-me”, “monto-otras-monedas”.

Todos los atributos fecha deben tener el formato “MES AÑO”, donde “MES” puede tomar uno de los siguientes valores en mayúsculas: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, “JUL”, “AGO”, “SET”, “OCT”, “NOV” y “DIC”, además estos valores deben ser meses que pertenezcan al trimestre que corresponde la información enviada. “AÑO” debe tener un largo de cuatro dígitos y su valor corresponde al del año de la información enviada. Por ejemplo “DIC 2016”, “ENE 2017”, “FEB 2017”.

El orden de los atributos o elementos dentro del XML es indiferente.

Nodo Envío

El atributo “comunicacion” que se encuentra en el XML debe tener **siempre** el valor “XXXX/XXX”.

El atributo institución debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con sus ocho dígitos.

A su vez, el nodo envío está compuesto por los nodos “transferencias-interbancarias” y “transferencias-intrabancarias”, y cada uno de los mismos contiene nodos “mes” indicando las transferencias realizadas en el correspondiente mes.

Nodo transferencias-intrabancarias

El nodo “transferencias-intrabancarias” contiene tres nodos “mes” correspondiente a las transacciones realizadas en el correspondiente trimestre.

Además cada nodo “mes” contiene todas las operaciones realizadas de los diferentes emisores y receptores:

- "persona-fisica-persona-fisica"
- "persona-fisica-persona-juridica"
- "persona-fisica-gobierno"
- "persona-juridica-persona-fisica"
- "persona-juridica-persona-juridica"
- "persona-juridica-gobierno"
- "gobierno-persona-fisica"
- "gobierno-persona-juridica"
- "gobierno-gobierno"

La primera parte de cada nodo el emisor, y la segunda el receptor, por ejemplo en el nodo “persona-juridica-persona-fisica” el emisor es la persona jurídica y el receptor es la persona física.

Por último, el nodo “mes” contiene los totales de las transferencias emitidas y recibidas por cada tipo de entidad (persona física, persona jurídica y gobierno).

Nodo transferencias-interbancarias

El nodo “transferencias-interbancarias” contiene tres nodos “mes” correspondiente a las transacciones realizadas en el correspondiente trimestre.

Además cada nodo “mes” contiene todas las operaciones realizadas por las distintas entidades (persona física, persona jurídica y gobierno), y el total de operaciones realizadas en ese mes.